

华为云超市下单后。

前期准备：

1. 用户需填写一个 excel 表格，然后发给我们，我们会以邮件的方式发给用户关于产品的 key
2. 用户需为云服务器绑定一个弹性公网 ip。
3. 是否使用域名：若有域名，可在购买域名的网站上设置一个二级域名，然后将域名于弹性公网 ip 绑定。若不绑定，产品使用的 https 协议就不是官方认证的，文档管理系统中的“在 office 编辑”功能可能会有影响。
4. 安全组：云服务器的安全组需要将 443、80、22、9090、8080 端口加入到入方向（此 5 个端口为必加，图示仅为参考）

点击云服务器名称，选择安全组，选择右侧的‘更改安全组规则’，  
“添加规则”，

云硬盘 网卡 安全组 弹性公网IP 监控 标签

更改安全组

^ Sys-default Nic1: 192.168.


出方向规则 1 入方向规则 11 ID 05705c15-b6d2-476f-910a-4ee5f12cb6e0 更改安全组规则

方向	类型	协议	端口范围/ICMP类型	远端
入方向	IPv4	TCP	10443	0.0.0.0/0 ②
入方向	IPv4	TCP	8090	0.0.0.0/0 ②
入方向	IPv4	TCP	8088	0.0.0.0/0 ②
入方向	IPv4	TCP	13006	0.0.0.0/0 ②
入方向	IPv4	TCP	8081	0.0.0.0/0 ②
入方向	IPv4	TCP	443	0.0.0.0/0 ②
入方向	IPv4	Any	Any	default (05705c15-b6...
出方向	IPv4	Any	Any	Any
入方向	IPv4	TCP	22	0.0.0.0/0 ②
入方向	IPv4	TCP	80	0.0.0.0/0 ②
入方向	IPv4	TCP	8080	0.0.0.0/0 ②
入方向	IPv4	TCP	9090	0.0.0.0/0 ②



初始化:

云服务器开机后，在浏览器（火狐或谷歌）上输入弹性公网 ip，会问用户是否使用华为云的 obs，若使用，选择是，然后则需要填写相关的 obs 内容，若不想使用，则可以选择否



选择后，会进入一下页面，须在此页等待 10 分钟(页面上有倒计时)。该页面需要用户输入域名（第 3 步的域名，也可不输入）、输入有效的邮箱，用户名称、公司名称是第 1 步中填入 excel 表格的内容，激活码是我们发给你们邮箱中的 key，企业 logo 用户可选择更换（必须是 svg 格式的）也可以不更换。点击下一步，等待完成。完成后，过几分钟，在浏览器上输入弹性公网 ip（若使用了域名，则输入域名），就可访问系统了，默认用户 admin，密码 admin，用户可登录后

# 自己创建用户。



## 管理控制台

请十分钟后，再执行该页面。 开始倒计时:00:09:43

这是文档管理系统的初始化页面。“域名”一栏不是必填项，域名是生成证书时所需要的，该域名须与公网ip绑定。若无域名，也可以不填，则会生成自己签名的证书。

“邮箱”一栏是必填项，用于接受邮件来提醒用户是否需要更新系统。“系统描述”不是必填项，显示在登录页的下方，长度不超过8个字符。“企业名称”不是必填项，显示在登录页的登录框上，长度不超过8个字符。“企业logo”不是必填项，显示在主页面的左上角，必须是svg格式。

“用户名称”、“公司名称”及“激活码”是事先通过邮件发给用户的  
请输入以下参数以完成初始化：

输入域名：

输入有效的邮箱：

系统描述：

企业名称：

用户名称：

公司名称：

激活码：

企业logo：

未选择任何文件

(须是.svg,大小不超过500KB的图像,建议图像高度为52像素,宽度为155像素)



下一步