

# 华为云配置 clup

## 1. 在华为云上购买弹性云服务器 ECS



## 2. 基础配置

计费模式 ?  包年/包月  按需付费 搭配华为高性能RDS，更稳定省心，内网

---

区域  ▼  
不同区域的云服务产品之间内网互不相通；请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络

可用区 ?  可用区2  可用区1

---

规格  ▼

通用计算型  通用计算增强型  内存优化型  数据库型

[了解如何选择弹性云服务器类型](#)

规格名称

s2.small.1  e2.medium.2

专属主机 [?](#) 暂不配置 现在配置

---

镜像 公共镜像 私有镜像 共享镜像 市场镜像

postgres(40GB) [C](#)

---

磁盘 云硬盘

系统盘 高IO [?](#) - 40 + G

[+](#) 增加一块数据盘 您还可以挂载 23 块磁盘 (云硬盘)

云服务器备份 [?](#)  启用自动备份 限时促销 [点击这里 2分钱抢2TB套餐包](#) (有效期30天)。如果已经领取,

---

虚拟私有云 [?](#) vpc-eb2c [查看虚拟私有云](#) [C](#)

#高可用插件绑定在了发布的 PostgreSQL 镜像 PostgreSQL 上，Clup 镜像选择 clup

网卡 主网卡 [?](#) subnet-eb2c(192.168.1.0/24) 自动

[+](#) 增加一块网卡 您还可以增加 11 块网卡

安全组 [?](#) [如何配置安全组?](#)

Sys-default (入方向:ICMP; TCP/8082, 5432, 808... [x](#) [管理](#)

入方向: ICMP; TCP/8082, 5432, 8080, 3389, 22 | 出方向: -

弹性公网IP [?](#) 如有互联网访问需求, 请先规划您的弹性公网IP资源。单击[这里](#)查看弹性公网IP。

现在购买 使用已有 暂不购买

规格 静态BGP 全动态BGP

带宽类型 独享带宽 共享带宽

计费方式 [?](#) 按带宽计费 按流量计费

登录方式  密码  密钥对

用户名 root

密码 请妥善保管密码，系统无法获取您设置的密码内容。

确认密码

高级配置  暂不配置  现在配置

云服务器名称   允许重名  
购买多台云服务器时，名称自动按序增加4位数字后缀。例如：输入ecs-40db，购买多台时名称为ecs-40db0001。

购买数量    您还可以创建195台云服务器。申请更多云

#选好镜像，配置好密码，选择好要购买的数量，然后购买

### 3. 网卡配置

因为 clup 需要配置读和写 VIP，所以需要配置一下网卡来让虚拟 ip 可用（单纯在云服务器上配置虚拟 ip 是无法 ping 通的）

#### 1. 随便进入其中一台主机的配置信息页

<input type="checkbox"/>	49.4.80.163 89fc219a-e5bd-407f-92b1-edd71b455cc8	...	全动...	Band... bd51...	按带... 5Mbit/€	sysstest 云服...	按需 2018/09/05 10:18:55 创建	绑定 解绑 更多
<input type="checkbox"/>	49.4.89.150 9da069b0-77a5-4814-b610-29143ad98f74	...	全动...	Band... fe3bf...	按带... 5Mbit/€	pg1 云服...	按需 2018/09/05 10:18:54 创建	绑定 解绑 更多
<input type="checkbox"/>	49.4.94.93 e7889420-4afc-4dac-b0e4-d355cce96e5d	...	全动...	Band... cfd27...	按带... 5Mbit/€	pg2... 云服...	按需 2018/09/05 10:18:54 创建	绑定 解绑 更多
<input type="checkbox"/>	49.4.82.35 ecf9728e-a863-4922-8ffc-36be1d8274c4	...	全动...	Band... 5a65...	按带... 5Mbit/€	pg3... 云服...	按需 2018/09/05 10:18:53 创建	绑定 解绑 更多
<input type="checkbox"/>	117.78.50.16 86f7a0c8-c54b-428a-880c-2ee04b158fe2	...	全动...	Band... 9c18...	按带... 5Mbit/€	clup 云服...	按需 2018/09/05 10:18:52 创建	绑定 解绑 更多

2. 在网卡中将 源/目的检查 关闭，这样我们在服务器上配置的 VIP 就可以使用了

添加网卡 您还可以增加 10 块网卡

^ 192.168.1.137 | 49.4.80.163

网卡 ID	726dc2ba-76ec-4bc8-9d58-c96d7113cfb8
弹性公网IP	49.4.80.163 / 全动态BGP / 5M
安全组	<a href="#">Sys-default</a>
源/目的检查	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 

4.现在可以按照配置手册配置 clup 了