

明御[®] WEB应用防火墙

华为云购买流程



杭州安恒信息技术股份有限公司

二〇二〇年七月

1、按照需要选择“地域”和“推荐配置”，然后点击“立即购买”

安恒云WAF高级版镜像 (鲲鹏+UOS)
服务商: 成都安恒信息技术有限公司
鲲鹏 过等保, 选安恒。安恒云WAF再升级, 底层搭载uos操作系统, 完美适配华为云鲲鹏服务器。助力华为云市场客户云上合规。

地域: **华北-北京四**

规格: **安恒云WAF高级版镜像 (UOS)**

推荐配置: **4核8G云主机_100G硬盘** | 8核16G云主机_100G硬盘 | 2核8G云主机_100G硬盘 | 8核32G云主机_100G硬盘 | 4核16G云主机_100G硬盘

自定义云主机 > 支持同时选配弹性IP、公网带宽和数据盘

购买方式: 按需 | **按月** | 按年 **惠**

购买时长: - | 1 | + 月

虚拟私有云: vpc-default

2、点击购买后, 会进入到云主机配合界面, 此时需增加一块不小于 500G 的数据盘, 用于存储云WAF的系统数据

系统盘: 高IO | 100 GB | IOPS上限1,800, IOPS突发上限5,000

数据盘: 高IO | 500 GB | IOPS上限4,200, IOPS突发上限5,000 | 数量: 1 | 展开

增加一块数据盘 您还可以挂载 22 块磁盘 (云硬盘)

购买包年/包月弹性云服务器时添加的非共享磁盘不支持单独订购和续费, 非共享的磁盘不支持挂载到其他云服务器。Linux实例添加的磁盘可使用脚本向导式初始化。如何操作?

3、完成基本配置后, 进入到“网络配置”, 此时安全组设置中, 需开放所有端口

基本配置 | **网络配置** | 安全组 | 关联实例

添加规则 | 快速添加规则 | 删除 | 一键放通 | 入方向规则: 2 教我设置

协议端口	类型	源地址	描述	操作
<input type="checkbox"/> 全部	IPv4	0.0.0.0	-	修改 复制 删除
<input type="checkbox"/> 全部	IPv4	Sys-FullAccess	-	修改 复制 删除

4、“高级配置”中需设置服务器密码 (此密码为 ECS 主机的后台密码, 并非云WAF后台密码)

云服务器名称: **ecs-4ecf** | 允许重名

购买多台云服务器时, 名称自动按序增加4位数字后缀。例如: 输入ecs, 从ecs-0001开始命名; 若已有ecs-0010, 从ecs-0011开始命名。

登录凭证: **密码** | 密钥对 | 使用镜像密码 | 创建后设置

用户名: root


密码: 请牢记密码, 如忘记密码可登录ECS控制台重置密码。
请输入密码

确认密码: 请再次输入密码

5、购买完成后, 即可在控制台看到已经开启的搭载云WAF镜像的 ECS 主机




6、在 IP 地址栏，复制公网 IP 地址，打开浏览器，输入 https://公网 IP 地址，进入云WAF WEB 界面（默认用户名：admin，密码：adminadmin）



7、进入到WEB 界面后，可以在“系统”-“授权许可”界面上看到，此时的许可授权为试用版。可使用时间为 30 天，授权站点数为 5。

如需变为正式版许可通过在华为云市场上搜索“安恒云WAF”，购买“安恒云WAF企业版许可”



反向代理模式

对于反向代理的2种部署模式来说，均需要对接入链路和链路前端地址及后端地址进行配置。以下以反向代理代理模式为例，说明如何配保护站点。

已超级管理员admin身份登录云WAF管理前台，进入“配置->保护站点->添加保护站点”页面，配置保护站点端口和链路端口（可以相同），配置前端和后端的接入链路（可以相同），配置前端和后端IP地址、子网掩码及网关（后端不需要配网关），链路模式选择“代理模式”，如下图所示。其它配置项含义同透明代理模式。

添加保护站点

当前部署模式：反向代理

基本信息 (*表示必填项)

保护站点名称*	<input type="text" value="192.168.26.119"/>		
IP地址*	<input type="text" value="192.168.26.119"/>	支持IPv4或IPv6地址	
端口*	<input type="text" value="80"/>		
链路端口(前端)*	<input type="text" value="80"/>		
接入链路*	前端: <input type="text" value="eth3"/>	后端: <input type="text" value="eth3"/>	
链路地址(前端)*	IP地址: <input type="text" value="192.168.26.240"/>	掩码/前缀: <input type="text" value="255.255.255.0"/>	网关: <input type="text" value="192.168.26.1"/>
链路地址(后端)*	IP地址: <input type="text" value="192.168.26.240"/>	掩码/前缀: <input type="text" value="255.255.255.0"/>	网关: <input type="text" value="192.168.26.1"/>
链路模式*	<input type="text" value="代理模式"/>		
策略规则*	<input type="text" value="预设规则(含语义分析引擎)"/>		