



存储人生 备份世界  
为您提供值得信赖的数据保障



# 鼎甲迪备 DBackup (云市场)快速部署指南

广州鼎甲计算机科技有限公司

## 鼎甲迪备 DBackup (云市场) 快速部署指南

版权 © 2009-2018 广州鼎甲计算机科技有限公司

## 目 录

1	概述.....	1
2	购买须知.....	2
3	购买流程.....	3
3.1	登录 .....	3
3.2	基于镜像方式购买 .....	3
4	初始配置.....	5
4.1	绑定弹性IP.....	5
4.2	配置防火墙 .....	6
5	鼎甲迪备初始化.....	7
5.1	账号登入 .....	7
5.2	技术支持 .....	7

## 1 概述

鼎甲迪备 DBackup 已正式入驻华为云市场（华北区），面向大数据用户提供全方位的数据备份恢复管理服务，帮助用户在遭遇数据灾难时，能完整、准确、快速的还原数据，最大化降低经济损失。



The screenshot shows the product page for DBackup on the Huawei Cloud Market. At the top, there is a navigation bar with '云市场分类' (Cloud Market Classification) and several categories: '基础软件' (Basic Software), '网站建设' (Website Construction), '企业应用' (Enterprise Applications), '专业服务' (Professional Services), '开发者工具' (Developer Tools), and '安全市场' (Security Market). Below this, a breadcrumb trail reads '企业应用 > 存储与备份 > 鼎甲迪备'. The main content area features the DBackup logo (a stylized 'DB' in red and blue), the product name '鼎甲迪备', and a brief description: '鼎甲迪备 (DBackup) 为鼎甲科技自主研发的数据容灾备份管理平台，能实现全方位的数据备份恢复管理，包括统一的数据异地灾备管理，数据生命周期管理，持续数据...'. A '订阅' (Subscribe) button with a star icon is located to the right of the description.

有关鼎甲迪备的更多信息可访问产品链接：

<http://www.scutech.com/?cat=41>

## 2 购买须知

1. 已有华为云账号，并已成功充值。若尚未注册华为云账号，请通过以下链接注册。

<https://reg.huaweicloud.com/registerui/public/custom/register.html#/register>

## 2. 鼎甲迪备服务说明

鼎甲迪备以镜像模式入驻华为云市场，提供基于镜像购买方式。目前线上在售规格如下：

下：

试用1个月（免费支持50GB存储容量）			
主机配置	计费方式	云主机价格	软件价格
CPU：8核 内存：16G 硬盘：60G 操作系统：Linux 部署方式：单机模式 云服务区：中国华北区1 可用性区域：可用区1 云主机型号：通用计算 型 s2.2xlarge.2 8vCPUs 16GB linux	按月	769.9元/月	0元/月

### 注意：

- 鼎甲迪备镜像本身已包含授权，授权激活后有效期为 1 个月。
- 鼎甲迪备镜像免费，仅需支付云主机的相应费用。
- 当前发布的镜像规格如上所示，更多规格需求或问题请联系鼎甲科技客服。

### 3 购买流程

#### 3.1 登录

点击链接，登录华为云：<https://app.huaweicloud.com/?locale=zh-cn>。在云市场分类中选择【企业应用】->【存储与备份】，或直接搜索关键字：鼎甲迪备，点击进入鼎甲迪备的购买页面。<https://app.huaweicloud.com/product/00301-103704-0--0>。

#### 3.2 基于镜像方式购买

1. 登入购买页面。

**鼎甲迪备** ☆ 订阅

鼎甲迪备 (DBackup) 为鼎甲科技自主研发的数据容灾备份管理平台，能实现全方位的数据备份恢复管理，包括统一的数据异地灾备管理，数据生命周期管理，持续数据...

镜像： **¥0** /月 用户评分：★★★★★

云服务器： **¥769.9** /月

地域：

规格：

推荐配置：

自定义云主机

购买方式：

购买时长：    月

虚拟私有云：

金额： **¥769.9**

**立即购买**

2. 选择地域，目前仅【中国华北区1】可选。

3. 选择镜像规格。

4. 选择推荐的云主机配置。
5. 选择购买方式及购买时长。
6. 确认配置后，点击【立即购买】跳转至订单确认界面。



订单详情

产品名称	应用	云主机	付费方式	时长	单价	数量	小计
鼎甲迪备	规格名称: 试用1个月 (免费... 当前版本: V8.0 软件类型: 存储与备份 部署方式: 单机套餐	云主机型号: 8核16384M云... CPU: 8 内存: 16384M 硬盘: 60G 操作系统: Linux	包年/包月	1月	¥ 769.90	1	¥ 769.90

7. 设置云主机登录密码后，提交订单并支付后，完成购买。

## 4 初始配置

登入控制台，在服务列表中选择【计算】->【弹性云服务器】进入云服务器控制台主页，点击主机名称，进入详情页面。

弹性云服务器 · Marketplace\_1525832353675

开机 关机 重启 远程登录 更多

名称: Marketplace\_1525832353675 虚拟私有云: vpc-d00a  
 状态: 运行中 规格: 通用计算型 | c2.large | 2核 | 4GB  
 ID: d5058f50-213a-4391-8de9-58aa371d8e7e 镜像: dbackup3-cloud-8.0.14600  
 磁盘: 1个 网卡: 1个  
 可用区: 可用区1 创建时间: 2018/05/09 10:20:43 GMT+08:00  
 所属订单: CS18050910197STT0 启动时间: 2018/05/09 10:21:29 GMT+08:00  
 代理名称: - 查看代理名称 到期时间: 2018/06/09 23:59:59 GMT+08:00  
 计费模式: 包年/包月

云硬盘 网卡 安全组 弹性IP 监控 标签

部分磁盘需要重启才能生效，如果在弹性云服务器内找不到已挂载的磁盘，请重启弹性云服务器。

新增磁盘 挂载磁盘 您还可以挂载 23 块磁盘 (云硬盘)

Marketplace\_1525832353675-volume-0000 | 系统盘 | 40GB 查看监控数据 卸载

绑定弹性 IP 会默认为该主机配置一个缺省的防火墙。该防火墙将导致业务主机中安装的客户无法正常的连接到鼎甲迪备云主机，可以通过配置安全组规则实现访问。

### 4.1 绑定弹性 IP

展开【弹性 IP】标签，点击【绑定弹性 IP】，选择对应的弹性 IP 进行绑定。

绑定弹性IP

云服务器名称 Marketplace\_1525832353675

选择网卡 NIC1(192.168.1.248)(主网卡)

选择弹性IP 请输入弹性IP

弹性IP	状态	带宽大小
117.78.39.93	未绑定	2 Mbit/s


查看弹性IP




若无可用 IP，可通过【查看弹性 IP】->【申请弹性公网 IP】。

## 4.2 配置防火墙


1. 展开【安全组】标签，点击系统默认安全组 Sys-default 的 ID 或【更改安全组规则】进入网络控制台。



名称: Sys-default 

ID: eeae792a-0cd6-4fd7-8fb5-6d855fc8c4d6

描述: default 

规则 服务器

添加规则 快速添加规则 出方向规则: 1 入方向规则: 5 

方向	类型	协议	端口范围/ICM...	远端	操作
入方向	IPv4	Any	Any	Sys-default(eeae792a-0cd6-4fd7-8fb5-6d855fc8c4d6) 	删除
出方向	IPv4	Any	Any	Any 	删除

2. 点击【添加规则】，在端口栏分两次添加如下端口号：50305、60305、50306、60306。

## 5 鼎甲迪备初始化

在浏览器内输入 `http://xxx.xxx.xxx.xxx:50305` ( `xxx.xxx.xxx.xxx` 即初始配置中绑定的弹性 IP ) , 即可打开鼎甲迪备界面。



注：鼎甲迪备在以下浏览器中打开，使用感知会更好。

- IE 10 以上版本
- Firefox 25 以上版本
- Chrome 45 以上版本

### 5.1 账号登入

系统默认账户、密码为 `admin/admin`。考虑到账户的安全，用户登录后可以通过个人设置修改初始密码。

首次登录鼎甲迪备，系统将进入向导界面，指引用户按步骤完成系统初始化配置。

### 5.2 技术支持

在使用过程中，遇到任何问题，可拨打客户服务热线 ( 400-003-3191 ) 获取帮助。



地址：广州市科学城科学大道 243 号总部经济区 A5 栋 9 楼

电话：+86-020-32053160/150

客户服务热线：400-003-3191

网址：[www.scutech.com](http://www.scutech.com)

