

宝塔 Linux

【商品介绍】

系统版本：CentOS Linux release 8.2.2004 (Core)

宝塔 Linux 版本：7.4.2

【端口信息】

宝塔 Linux：8888

【账户信息】

1. 服务器管理员账户信息，系统管理员账户为 root，SSH 端口为 22，默认密码为新购 ECS 或者初始化系统盘时所设置；
2. 宝塔面板登录地址：<http://IP+8888/admin>（如：<http://192.168.1.1:8888/admin>）
3. 宝塔用户：Admin 密码：ADMIN.COM
4. 如要更改宝塔面板账号密码，请按以下步骤修改：

别名	宝塔Linux面板	给面板取个别名
面板端口	8888	修改 建议端口范围8888 - 65535, 注意: 有安全组的服务请提前在安全组放行新端口
超时时间	86400	秒, 若用户在86400秒内没有任何操作, 将自动退出面板
安全入口	/admin	修改 面板管理入口, 设置后只能通过指定安全入口登录面板, 如: /www_bt_cn
BasicAuth认证	已关闭	配置 为面板增加一道基于BasicAuth的认证服务, 有效防止面板被扫
消息通道	邮箱未设置 钉钉未设置	设置
域名		为面板绑定一个访问域名, 注意: 一旦绑定域名, 只能通过域名访问面板!
授权IP		设置访问授权IP, 多个请使用逗号(,)隔开, 注意: 一旦设置授权IP, 只有指定IP的电脑能访问面板!
默认建站目录	/www/wwwroot	新创建的站点, 默认将保存到此目录的下一级目录!
默认备份目录	/www/backup	网站和数据库的备份目录!
服务器IP	124.70.67.91	默认为外网IP, 若您在本地虚拟机测试, 请填写虚拟机内网IP!
服务器时间	2020-07-20 17:06:25 CST +0800	同步
面板用户	Admin	修改
面板密码	*****	修改
绑定宝塔账号		绑定
微信小程序	未绑定宝塔账号	绑定

保存

【环境介绍】

默认建站目录：/www/wwwroot


默认备份目录：/www/backup

默认服务安装位置：/www/server

默认日志目录：/www/wwwlogs


【安装服务】

登录宝塔 Linux 面板会自动跳出次页面（选择下面其中一个）



【放行端口号】

注意：还需要在华为云安全组里放行端口



【售后问题】

1. 如有软件不能正常使用的情况请联系在线技术支持
2. 如需在线技术支持、配置、调试、故障排查等根据本公司服务类商品定价

【声明】

镜像操作系统为公司定制，并结果反复测试验证，免费镜像为客户体验使用，收费镜像为镜像制作费用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。